



Ручная активация лицензии

Для выполнения активации лицензии BricsCAD необходимо наличие подключения к Интернет. В том случае, если компьютер не подключен к сети Интернет, лицензия может быть активирована вручную с помощью другого компьютера, имеющего подключение к Интернет.

1. Чтобы выполнить активацию Однопользовательской или Корпоративной лицензии вручную, выполните одно из следующих действий:
 - При первом запуске BricsCAD – перейдите к следующему шагу.
 - При запуске BricsCAD в ознакомительном режиме – в диалоговом окне *Ознакомительная лицензия* нажмите кнопку *Активировать лицензионный ключ*.
 - При изменении уровня или типа лицензии – в меню *Справка* выберите *Диспетчер лицензий*. В открывшемся диалоговом окне нажмите ссылку *Управление лицензиями*.
2. Откроется диалоговое окно *Активация BricsCAD*. Щелкните на ссылке *Ручная активация*. Откроется диалоговое окно *Ручная активация*.



3. Скопируйте содержимое поля *Идентификатор компьютера*.
4. Используя компьютер, подключенный к Интернет, откройте сайт Bricsys.
5. В меню *Поддержка* выберите пункт *Моя учетная запись* (необходима авторизация). Убедитесь в наличии учетной записи Вашей компании и списка ваших лицензий на сайте Bricsys. При необходимости обратитесь к диспетчеру учетных записей Bricsys. Откроется страница *Моя учетная запись*.
6. В левом меню выберите пункт *Лицензии и договора поддержки*.



7. Нажмите на значок карандаша рядом с лицензией, которую необходимо активировать.

8. Далее перейдите по ссылке *Активировать вручную*.

Активации

[Активировать вручную](#)

Активации для данного лицензионного ключа отсутствуют.

9. В поле Host ID вставьте идентификатор компьютера, на который необходимо установить BricsCAD.

Активировать вручную


Пожалуйста, используйте ручную активацию только в том случае, если компьютер, для которого выполняется активация, не имеет подключения к Интернет или возникли ошибки при активации.

Идентификатор компьютера¹:

Активировать

¹Вы можете найти идентификатор Вашего компьютера в BricsCAD: в диалоговом окне Активация BricsCAD щелкните на ссылке 'Ручная активация'. Откроется окно Ручная активация, в котором будет отображаться идентификатор Вашего компьютера. Скопируйте содержимое поля Идентификатор компьютера в поле Host ID на этой странице.

10. Нажмите кнопку Активировать. Файл лицензии будет сгенерирован и предоставлен Вам для загрузки.
11. Нажмите кнопку Загрузить файл лицензии. Файл лицензии BricsCADV19.lic будет загружен в Вашу папку загрузки, используемую по умолчанию.
12. Скопируйте файл лицензии на компьютер, на который устанавливается BricsCAD.
13. В диалоговом окне Ручная активация нажмите кнопку обзора (...). В открывшемся окне откройте папку, в которую был скопирован файл BricsCADV19.lic и выберите этот файл.



14. Нажмите кнопку OK для запуска BricsCAD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деактивация лицензии, активированной вручную, невозможна.